Doporučený postup pro manipulaci s inseminačními dávkami na farmách

Ve společnosti Topigs Norsvin dbáme na to, aby inseminační dávky obsahující náš genetický materiál byly vyráběny podle přísných pravidel kontroly kvality, což zajišťuje poskytování vysoce kvalitních inseminačních dávek našim zákazníkům. Pro dosažení maximálního potenciálu inseminační dávky, přežitelnosti spermií a následné reprodukční užitkovosti jsou manipulace s inseminačními dávkami a jejich skladování na farmách nanejvýš důležité.

Příjem a skladování inseminačních dávek

Doručení dávek

- Dodržujte veterinární doporučení pro biologicky bezpečný vstup dávky na farmu
- Inseminační dávky by měly být doručeny do prostoru přímo určeného pro příjem dávek s kontrolovanou teplotou

Včas připravte klimabox

- Klimabox je určen pouze pro skladování inseminačních dávek
- Umístěte klimabox do místnosti s kontrolovaným okolním prostředím
- Klimabox by měl být udržován v čistotě a teplota v něm musí být vždy stabilní
- Klimabox pravidelně kontrolujte

Při příjmu dávky uspořádejte

- Vyjměte dávky ze sekundárních obalů a umístěte je do vodorovné polohy, aby byla umožněna cirkulace vzduchu a stabilizace teploty
- Inseminační dávky systematicky uspořádejte

Teplota při skladování

Optimální teplota při skladování spermatu: 16 až 19 °C

- Kančí spermie jsou mimořádně citlivé na výkyvy teploty
- Pro dosažení optimálních reprodukčních výsledků je nezbytné uchovávat inseminační dávky při stabilní a odpovídající teplotě

Teplotní výkyvy nebo teplota mimo rozsah

- Je nutné zabránit výkyvům teploty
- Při skladování inseminačních dávek při teplotách vyšších nebo nižších, než je doporučeno, se snižuje přežitelnost spermií

Otáčení inseminačních dávek během skladování?

Inseminační dávky neotáčejte. Otáčení inseminačních dávek by již nemělo být v praxi prováděno, protože může negativně ovlivnit kvalitu spermatu a snížit přežitelnost spermií.

Vybavte klimabox **maximo-minimálním teploměrem** nebo **záznamníkem teploty**

Vybavte klimabox **přepěťovou ochranou** nebo **záložními bateriemi**

Zajistěte, aby byla umožněna **cirkulace vzduchu**

Manipulace s dávkami v den inseminace

1. **Detekce říjí**
2. **Vezměte si s sebou do stáje přesný počet potřebných dávek**
   Jakmile jsou dávky vyjmuty z klimaboxu, neměly by být vraceny zpět. Sledujte datumy a šarže inseminačních dávek.
3. **Vložte dávky do izolovaného přepravního boxu**
   Aby byla teplota přepravního boxu stabilní, vložte do něj čisté gelové sáčky o teplotě 16-19 °C. Během inseminace prasnic mějte víko boxu vždy zavřené.
4. **Postupujte podle doporučení Topigs Norsvin o osvědčených postupech inseminace**

Závěr:

Dodržování nejzákladnějších osvědčených postupů je zárukou zachování kvality inseminační dávky do okamžiku inseminace a umožní využít genetický potenciál každé inseminační dávky Topigs Norsvin.

Disclaimer: Údaje (dále jen „informace"), které společnost Topigs Norsvin zpřístupňuje nebo jsou vám k dispozici, jsou určeny pouze pro informační účely. Informace byly shromážděny společností Topigs Norsvin pečlivě, ale bez záruky, pokud jde o jejich správnost, úplnost, vhodnost nebo výsledek jejich použití. Společnost Topigs Norsvin také nezaručuje, že práva duševního vlastnictví třetích stran nejsou porušována zveřejněním informací. Informace nejsou určeny k osobnímu poradenství pro vás. Informace vycházejí z obecných okolností a nevycházejí z vašich osobních poměrů. Je vaší vlastní odpovědností zkontrolovat, zda jsou informace vhodné pro vaši činnost. Použití informací je zcela na vaši odpovědnost. Výsledek použití informací bude záviset na vaší osobní situaci. V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost Topigs Norsvin odmítá jakoukoli odpovědnost vůči vám za ztráty jakéhokoli druhu (včetně přímých, nepřímých, následných, zvláštních a represivních škod), které vyplynuly z použití informací nebo ze spoléhání se na správnost, úplnost nebo vhodnost informací.